

ARTIGO: 12032

Manual de configuração do leitor facial Control iD para utilização com o 4Gym

Acesse o menu do aparelho e verifique (e modifique se necessário) as configurações de rede.



Control ID

Menu Principal



Cadastros



Relatórios



Acesso




Config. Facial




Configurações





Interfonia






No computador, através do navegador de sua preferência (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, etc), acesse a página web do aparelho digitando o endereço no formato "IP:Porta Web". Ex.: 192.168.0.129:80




O usuário e senha padrões são "admin" e "admin".


Acesse as configurações e altere a Senha Web e a Senha Mestra.




A senha web é o conjunto usuário + senha "admin/admin", ela é utilizada para fazer login na página web do aparelho e deverá ser informada nas configurações do 4Gym para que o 4Gym e o aparelho possam conversar.


A senha mestra é uma senha numérica utilizada para acessar o aparelho fisicamente.





Tendo feito isso, acesse as configurações do 4Gym Desktop, acesse a aba "Reconhecimento Facial" e informe os dados necessários.







A configuração "Porta da API" não é obrigatória, está ali apenas para caso outra aplicação no seu computador esteja usando a porta 8080, que o 4Gym utiliza por padrão para se comunicar com o Control iD.

O IP e a porta são os que você utilizou anteriormente para acessar a página web do aparelho. O usuário e senha são os que você definiu na configuração Senha Web.


Tendo feito isso, salve as configurações e reinicie o 4Gym Desktop, a partir de agora tudo já deve estar funcionando.


Você pode verificar alunos com e sem reconhecimento facial no menu superior "Controle de acesso" > "Ver clientes com e sem facial cadastrada".







E você pode cadastrar o reconhecimento facial para cada aluno no menu superior "Controle de acesso" > "Control iD - Gerenciar faciais" ou por esse atalho indicado na imagem abaixo.





Para cadastrar, basta selecionar um aluno e clicar em "Cadastrar facial", nesse momento o aparelho entrará no modo de captura.





Control iD

Posicione-se em frente ao equipamento

Voltar