ARTIGO: 11856

4Gym - Controle de acesso - Configurar leitores Digital Persona distintos para cadastro e leitura

Olá

Nesse artigo veremos como configurar na estação do Controle de acesso, 2 leitores distintos Digital Persona onde 1 é somente pra cadastro e outro somente pra leitura de digital

Passo 1 - Abra as configurações do sistema



Passo 2 - Ao lado do modelo do leitor, clique no botão Mais, veja imagem abaixo:

dos da Acad., Catra	ica, Biometria, Te	elas aniver, identif.	
VERSÃO 4GYM: 3.3.21	ACAD. IDENT.: 16	ACAD. NOME: EQUIPE DE TESTES 2	ESTAÇÃO: ??
Catraca:		 Instruções 	s]
Leitor biom.: Digital	Persona U are U	4000B Mais)

Passo 3 - Marque e selecione as opções, veja imagem abaixo:

IMPORTANTE: Nesse ponto deve-se selecionar cada leitor biométrico de acordo com seu Número de identificação. Pra descobrir qual é qual, escolhe cada um por vez e faça testes. Se estiver operando de forma invertida, volte e alterne as seleções.

🝘 Configurações Leitor Digital Persona U are U 4000B		
Deixe marcado e essa estação possui leitores para cadastro/leitura distintos		
Identificador leito LEITURA:	•	
Salvar	3	

- 1. Caixa de seleção que deve estar marcado pro sistema operar esse modo de operação
- 2. Seleção do leitor para LEITURA
- 3. Seleção do leitor para CADASTRO
- 4. Salvar as opções

Passo 4 - Reinicie o Controle de acesso pra aplicar as alterações

